

Guía de configuración para cuentas de correo electrónico @unam.mx



Versión para Entourage

Esta guía le proporciona el procedimiento necesario para reconfigurar los parámetros de conexión del cliente de correo en cuestión. Dichos cambios deben realizarse a efecto de permitir el óptimo envío y recepción de correos electrónicos.

Las acciones a efectuar son las siguientes:





Figura 1. Acceder a la configuración de la cuenta.


Para visualizar la configuración de la cuenta, utilice la opción **Herramientas | Cuentas** ubicada en la barra de menú de **Entourage** (ver Figura 1).



Seleccione su cuenta de correo

Figura 2. Seleccionar la cuenta de correo.

Posteriormente, en la pestaña **Correo** del cuadro de diálogo denominado **Cuentas** defina su cuenta de correo para configurarla (ver Figura 2).



Sin excepción, el formato de la cuenta debe ser:
cuenta@unam.mx

Actualice la configuración con el valor de:
pod51011.outlook.com

Opciones de recepción avanzadas

Opciones de envío avanzadas

Figura 3. Configuración de la cuenta.

En el cuadro de diálogo **Modificar cuenta** (ver Figura 3), es necesario establecer tanto el valor de **Servidor [POP o IMAP]** como el de **Servidor SMTP** con la dirección **pod51011.outlook.com**.

Debe hacer clic en el botón **Opciones de recepción avanzadas** en el mismo cuadro de diálogo **Modificar cuenta** de la Figura 3.




Figura 4. Opciones de recepción avanzadas.

Deberá constatar que el número de puerto para la opción **Anular puerto [IMAP o POP3]** sea **993** o **995** respectivamente (ver Figura 4), y que se encuentre habilitado el cuadro de verificación **Este servicio [IMAP o POP3] requiere conexión segura (SSL)**.

Enseguida, hacer clic en el botón **Opciones de envío avanzadas** en el mismo cuadro de diálogo **Modificar cuenta** de la Figura 3.




Figura 5. Opciones de envío avanzadas.

Deberá verificar que el número de puerto para la opción **Anula puerto SMTP predeterminado** sea **587**, y que se encuentren habilitados los cuadros de verificación **El servicio de SMTP requiere conexión segura (SSL)** y **El servidor SMTP requiere autenticación** y **Usar la configuración del servidor de recepción de correo**. De esta forma, termina el proceso de configuración.